## **Les Tutos**




## Color Server 5 Impression des chartes test sous Caldera

- 1 Importer les fichiers ECI2002 sur le RIP Caldera et les ouvrir.
- 2 Le faire glisser sur le driver d'impression et ajuster vos paramètres d'impression. Ensuite aller dans le menu Gestion des couleurs.



3 – Dans l'onglet Gestion des couleurs désactiver tous les profils d'entrée (capture de gauche) puis dans l'onglet Sortie désactiver le profil ICC mais laisser la linéarisation active (capture de droite)

Note : pour revenir à la calibration icc standard de caldera, il suffit de cliquer sur le bouton « défaut »





4 - Lancer l'impression de chaque page